

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ WINTECS 2.7x (Сетевая ТЕРМИНАЛ)

Общие принципы организации работы WinTecs под терминалом.

1. Программа и драйвер ключа устанавливается на сервер – компьютер, на котором будет организован терминальный доступ.
2. На сервер устанавливается **сетевой** электронный ключ.
3. На сервере создается общая папка с полными правами доступа, где хранятся базы данных и файлы заказов.
4. Под каждой учетной записью на сервере создается сетевой диск к созданной общей папке.
5. Каждая учетная запись обращается к электронному ключу на сервере через **статический** IP-адрес сервера.

Что Вам необходимо для установки WinTecs?

1. Сетевой электронный ключ (USB), в соответствии с тем портом, который присутствует у Вас на компьютере-сервере.
2. Инсталляция программы – WinTecs 2.7x (поставляется на компакт-диске или находится на Вашем компьютере в папке с инсталляциями, например: !_WinTecs, Distr, Install и т.п.).
3. Инсталляция драйвера ключа – Sentinel Protection Installer (поставляется на компакт-диске или находится на Вашем компьютере в папке с инсталляциями, например: !_WinTecs, Distr, Install и т.п.).
4. Ваша база данных – WTData (если Ваша инсталляция не содержит настроенных под Вас баз данных, то они предоставляются отдельно или берутся из резервной копии, если ранее программа была установлена и Вы ее переустанавливаете).
5. Комплект отчетов – папка WTRreport (если Ваша инсталляция не содержит настроенных под Вас отчетов, то они предоставляются отдельно или берутся из резервной копии, если ранее программа была установлена и Вы ее переустанавливаете)
6. Системные базы данных – папка WTSysDB (если Ваша инсталляция не содержит настроенных под Вас системных баз данных, то они предоставляются отдельно или берутся из резервной копии, если ранее программа была установлена и Вы ее переустанавливаете)
7. Последнее обновление к программе – папка BIN (если обновление предполагается и требуется для работы с Вашей базой данных).


Что нужно сделать, если программа устанавливается впервые?

Установить программное обеспечение на сервере по административной учетной записи и настроить под каждой учетной записью доступ к ПО (выполняется системным администратором).

Что нужно сделать на компьютере-сервере?

1. Создать на сервере отдельную папку для общего доступа (например, D:\!!!_WinTecs), в которой будут лежать базы данных и сохраняться проектируемые заказы.
2. Скопировать в созданную папку:
 - Базу данных - папка WTData
 - Заказы - папка WOrder
 - Отчеты - папка WTRreport
 - Системные базы данных - папка WTSysDB

3. Назначить этой папке полный доступ для удаленных пользователей **с правами записи**.



4. С помощью команды «SUBST» на сервере создается виртуальный «Z» диск (буква может быть другой, если «Z» занята). Для этой операции откройте «Блокнот» Windows и напишите в нем следующую строку:

subst "Z:" "D:\\!!!_WinTecs"

Сохраните документ в файл StartDiskZ.bat и поставьте (перетяните мышкой) его в меню «Автозагрузка».

5. Установите программу - Запустите из папки WinTecs 2.7x инсталляцию Setup.exe и следуйте инструкциям.
6. Установите драйвер ключа - Запустите из папки Sentinel Protection Installer инсталляцию Sentinel Protection Installer *.exe и следуйте инструкции.
7. Выключите компьютер (рекомендуется).
8. Подключите на USB-порт электронный ключ. **Ключ должен быть сетевым.**
9. Включите компьютер.
10. Открыть панель управления WinTecs и настроить программу как описано ниже.

Версия 2.7х - Настройка путей доступа на компьютере-сервере?

1. Открыть модуль «4. Панель управления» раздел «Пути доступа» и настроить его следующим образом.

Пути доступа

Конфигурация: СЕТЕВАЯ

Базы данных | Сервер заказов | Файлы заказов | Прочее | Конфигурация ключа

Справочники (WTDATA \ CATALOG)	Z:\WTDATA\CATALOG
Документация профилей (WTDATA \ TECHDOC \ PROFILE)	Z:\WTDATA\TECHDOC\PROFILE
Документация фурнитуры (WTDATA \ TECHDOC \ FURNITUR)	Z:\WTDATA\TECHDOC\FURNITUR
Документация аксессуаров (WTDATA \ TECHDOC \ ACCESSRY)	Z:\WTDATA\TECHDOC\ACCESSRY
Складские базы данных (WTDATA \ STORAGE)	Z:\WTDATA\STORAGE
Базы данных оптимизации раскроя профилей (WTDATA \ OPTIPROF)	Z:\WTDATA\OPTIPROF
Базы данных модуля машинной обработки (WTDATA \ MACHINARY)	Z:\WTDATA\MACHINARY
Системные базы данных (WTSYSDB)	Z:\WTSYSDB
Рабочие базы данных (BIN \ PRIVATE)	C:\PROGRAM FILES\MAGSYS\WT 2.70\BIN\PRIVATE
Файл конфигурации (WTDATA \ WinTecs.ini)	Z:\WTDATA\WINTecs.INI
Реестр заказов (WTORDER \ REGISTRY)	Z:\WTORDER\REGISTRY
Папка файлов отчетов (WTREPORT)	Z:\WTREPORT

Сохранить

Удалить

По умолчанию

Переназначить...

Выход

Пути доступа

Конфигурация: СЕТЕВАЯ

Базы данных | Сервер заказов | Файлы заказов | Прочее | Конфигурация ключа

Сервер заказов (WTORDER)

Z:\WTORDER

Папка заказов (ORDERS)	ORDERS
Папка выборки (ORDERS \ SELECT)	ORDERS\SELECT
Папка ведомостей комплектации (ORDERS \ COMPLECT)	ORDERS\COMPLECT
Папка договоров (ORDERS \ DOCUMENT)	ORDERS\DOCUMENT
Папка файлов оптимизации раскроя (ORDERS \ OPTIPROF)	ORDERS\OPTIPROF
Шаблоны (TEMPLATES)	TEMPLATES
Папка удаленных из реестра заказов (RECYCLED)	RECYCLED
Папка архива закрытых заказов (ARCHIVE)	ARCHIVE
Папка резервных копий заказов (BACKUP)	BACKUP

Сохранить

Удалить

По умолчанию

Переназначить...

Выход

Пути доступа

Конфигурация СЕТЕВАЯ

Базы данных | Сервер заказов | **Файлы заказов** | Прочее | Конфигурация ключа

ЗАКАЗ

Автонумерация Автогенерация сквозная сетевая по шаблону

Начинать с 0 Установить счетчик

Шаблон номера %уууу-%4i

ВЫБОРКА

Автонумерация Автогенерация сквозная сетевая по шаблону

Начинать с 0 Установить счетчик

Шаблон номера %уууу-%4i

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

Автонумерация Автогенерация сквозная сетевая по шаблону

Начинать с 0 Установить счетчик

Шаблон номера %уууу-%4i

Имя файла Формируется по номеру заказа

Префикс файла

☒ Разносить заказы по статусу в различные папки

Сохранить

Удалить

По умолчанию

Переназначить...

Выход

Пути доступа

Конфигурация СЕТЕВАЯ

Базы данных | Сервер заказов | **Файлы заказов** | Прочее | Конфигурация ключа

МОДУЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Папка файлов экспорта (WTORDER \ EXPORT)

Z:\WTORDER\EXPORT

Папка входящих заказов (WTORDER \ EXCHANGE \ INBOX)

Z:\WTORDER\EXCHANGE\INBOX

Папка исходящих заказов (WTORDER \ EXCHANGE \ OUTBOX)

Z:\WTORDER\EXCHANGE\OUTBOX

МОДУЛЬ ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ПРОФИЛЕЙ

Папка файлов заказов для оптимизации

Z:\WTORDER\ORDERS\COMPLETE

Папка файлов экспорта машинной обработки

Z:\WTORDER\EXPORT\MACHINARY

МОДУЛЬ СКЛАДСКОГО УЧЕТА

Папка файлов заказов для списания

Z:\WTORDER\ORDERS\COMPLETE

Папка файлов складских отчетов (WTREPORT \ STORAGE)

Z:\WTREPORT\STORAGE

КОНФИГУРАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ДОСТУПА

Сетевой диск (NetDir)

Z:

Папка временных файлов (Temp)

C:\TEMP

Период обновления данных при совместном доступе, сек. 60

Период обновления системных данных, сек. 60

Сохранить

Удалить


По умолчанию

Переназначить...

Выход

Предварительно нужно создать на C: или D: диске папку временных файлов TEMP (если не была до этого создана)!!!

На последней закладке «Конфигурация ключа». Настройте доступ к ключу следующим образом. Предполагается, что ключ физически установлен на сервере.



Пути доступа

Конфигурация СЕТЕВАЯ

Базы данных | Сервер заказов | Файлы заказов | Прочее | Конфигурация ключа

Сетевой протокол
TCP

Имя сервера (IP адрес)
192.168.0.1

Параметры сервера
-1 300

Сохранить

Удалить


По умолчанию

Переназначить...

Выход

Нажмите кнопку «По умолчанию» и «Сохранить».

2. Открыть модуль «4. Панель управления» раздел «Конфигурация BDE», настроить совместный доступ следующим образом и нажать кнопку Сохранить.



Пути доступа

Языковой драйвер Paradox (LANGDRIVER)
Paradox Cyril 866

Языковой драйвер dBase (LANGDRIVER)
dBASE RUS cp866

Совместный доступ (LOCAL SHARE)
TRUE

Сохранить

Выход

После настройки конфигурации необходимо экспортировать ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\MagSys\WinTecs\2.7 в *.reg файл и запустить его под каждой учетной записью.