



## Ошибки BDE при работе с ГИС "Ингео"

### Insufficient memory for this operation (\$2501)

**Ошибка:** ваша программа (или другая программа, использующая BDE) исчерпала всю память доступную BDE.

Решение:

- 1) Закройте все программы использующие BDE.
- 2) Найдите программу BDEADMIN.EXE. Обычно она располагается в "\Program Files\Borland...".
- 3) Запустите BDEADMIN.EXE и перейдите на закладку Configuration.
- 4) В дереве должен быть элемент "Configuration". Если он не раскрыт, то раскройте его.
- 5) Затем раскройте элемент "System". В нем выберите "INIT".
- 6) На правой панели найдите элемент "SHAREDMEMSIZE". Поменяйте его значение на 4096.
- 7) Затем в главном меню нажмите "Object" и "Apply".
- 8) Нажмите "OK" на вопрос "Save all edits...".

*После этого попробуйте запустить программу снова. Если проблема повторяется, то измените значение SHAREDMEMSIZE на 4096 и SHAREDMEMLOCATION на 5BDE. После изменения значений запустите еще раз вашу программу. Если и после этого она не запускается, то поменяйте SHAREDMEMSIZE на 8192. Если ошибка повторяется, то поменяйте SHAREDMEMLOCATION на 6BDE. Если ничего не получилось, то попробуйте другие значения SHAREDMEMLOCATION, следуя нижеследующим инструкциям.*

### Shared memory conflict (\$210D)

**Ошибка:** BDE пытается использовать область в памяти, которая уже используется операционной системой или другой программой.

Решение:

- 1) Закройте все программы использующие BDE.
- 2) Найдите программу BDEADMIN.EXE. Обычно она располагается в "\Program Files\Borland...".
- 3) Запустите BDEADMIN.EXE и перейдите на закладку Configuration.
- 4) В дереве должен быть элемент "Configuration". Если он не раскрыт, то раскройте его.
- 5) Затем раскройте элемент "System". В нем выберите "INIT".
- 6) На правой панели найдите элемент "SHAREDMEMLOCATION". Поменяйте его значение на 5BDE.
- 7) Затем в главном меню нажмите "Object" и "Apply".
- 8) Нажмите "OK" на вопрос "Save all edits...".

*Другие возможные значения: 1000, 7000, 7F00. Если ни одно из указанных значений не устраняет проблему, то попробуйте 2000, 3000, 4000 и т.д. или другие значения в зависимости от типа операционной системы:*

*Windows 95/98: SHAREDMEMLOCATION от 9000 до FFFF*

*Windows NT/2000: SHAREDMEMLOCATION от 1000 до 7F00.*

Оставить отзыв

### Insufficient shared memory available (\$251E)

**Ошибка:** вашей программе недостаточно памяти для BDE.

Решение:

Попробуйте решения из описанных выше случаев.