


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ В СЕТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: чтобы каждый компьютер, на который будет ставиться WinTecs имел единую букву диска (например Z), ссылающуюся на общую папку на сервере, где будут лежать база данных и заказы. На папку должны быть назначены полные права для чтения и записи.

Пройдитесь по всем рабочим компьютерам и серверу, где будет устанавливаться программа и определите букву диска (например, Z), чтобы она не использовалась ранее ни на одном из компьютеров.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ НА КОМПЬЮТЕРЕ-СЕРВЕРЕ?

1. Установите драйвер ключа - Запустите из папки Sentinel Protection Installer инсталляцию Sentinel Protection Installer *.exe и следуйте инструкции (предварительно нужно скачать с сайта WinTecs.by из клиентской зоны).
2. Подключите электронный ключ к USB-порту на сервере. Ключ должен быть сетевым.
3. Создать на сервере отдельную папку для общего доступа (например, D:\!!!_WinTecs), в которой будут лежать базы данных и сохраняться проектируемые заказы.
4. Назначить этой папке полный доступ для удаленных пользователей **с правами записи**.



1. Создайте в блокноте файл «StartDiskZ.bat» и пропишите в него команду подключения ранее созданной на сервере папки в виде диска «Z» командой следующего образца:

```
subst "Z:" "D:\!!!_WinTecs"
```


2. Сохраните файл подключения диска в общедоступное место и запустите его. Должен появиться диск Z при открытии которого Вы попадаете в пустую папку.
3. Перетяните мышкой ссылку на этот файл в меню «Автозагрузка».
4. Перезагрузите компьютер. После перезагрузки должен появиться диск «Z». Если диск не появится, значит что-то сделано не корректно – проверьте еще раз.

Что нужно сделать, если программа устанавливается впервые?

1. Настроить для каждой машины в сети статические IP-адреса в соответствии с общепринятыми правилами. Выпишите IP-адрес сервера на листик, он Вам понадобится для настройки доступа к электронному ключу с рабочих станций.
2. Если на сервере установлены сервисные программы FireWall (например: ZoneAlarm, Panda и т.п.), их необходимо отключить или сконфигурировать таким образом, чтобы обращение драйвера ключа с

других машин (Setntinel Protection Server) по сети не блокировалось сервером. В противном случае при запуске программа будет выдавать сообщения об ошибке ключа.

3. Если на сервере установлен Windows и в настройках сети включен Брэндмауэр, то его необходимо отключить или сконфигурировать таким образом, чтобы обращение драйвера ключа с других машин (Setntinel Protection Server) по сети не блокировалось сервером. В противном случае при запуске программа будет выдавать сообщения об ошибке ключа.



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ КОМПЬЮТЕРЕ?

1. Установите драйвер ключа - Запустите из папки Sentinel Protection Installer инсталляцию Sentinel Protection Installer *.exe и следуйте инструкции.
2. Создайте в блокноте файл «StartDiskZ.bat» и пропишите в него команду подключения ранее созданной на сервере папки в виде диска «Z» командой следующего образца (в качестве IP адреса указываете адрес сервера):

```
subst "Z:" "\\192.168.1.100\D:!!!_WinTecs"
```

3. Сохраните файл подключения диска в общедоступное место и запустите его. Должен появиться диск Z при открытии которого Вы попадаете в пустую папку.
4. Перетяните мышкой ссылку на этот файл в меню «Автозагрузка».
5. Перезагрузите компьютер. После перезагрузки должен появиться диск «Z». Если диск не появится, значит что-то сделано не корректно – проверьте еще раз.

В качестве альтернативы Вы также можете подключить папку стандартными средствами Windows.