


КАК УСТАНОВИТЬ БАЗУ ДАННЫХ ПОЛУЧЕННУЮ ПО ПОЧТЕ

Всем выйти из программы (заккрыть все модули, на всех работающих компьютерах)

Сохраните на Ваш компьютер присланный файл архива базы данных.


Предполагается, что архив приходит в формате *.RAR.

Открыть Control Panel (Пуск – Программы – Wintecs 2.6x – Control Panel)




Дважды кликнув по иконке «Загрузить базу данных», откроется новое окно.

В поле «Конфигурация», должна стоять именно так конфигурация с которой вы работаете.



Нажмите кнопку «Далее».

Параметры «Архиватор» и «Параметры архивации» **НЕ ТРОГАТЬ.**




Нажмите кнопку «Далее».

Архивация проходит в отдельном окне. Дождитесь окончания процесса архивации и нажмите «ОК».



Откроется окно с полем для выбора архива базы данных.


Нажмите в графе «Файл архива новой базы данных, которую необходимо установить» кнопку справа «...» и выберите присланный к Вам файл архива.



Параметры «Архиватор» и «Параметры разархивации» **НЕ ТРОГАТЬ.**

Нажмите кнопку «Далее».

Распаковка архива проходит в отдельном окне. Дождитесь окончания процесса распаковки и нажмите «ОК».



Нажмите кнопку «Выход».

